



Printer Administration Utility 4.0

PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) INSTALLASJONSHÅNDBOK Versjon 1.6

Garanti

Selv om alle tilstrebelser er blitt gjort for å få dette dokumentet så nøyaktig og nyttig som mulig, kan ikke SHARP Corporation utstede noen garanti med hensyn til innholdet. All informasjon som finnes her kan endres uten forutgående advarsel. SHARP er ikke ansvarlig for tap eller skader, direkte eller indirekte, som kommer av, eller er tilknyttet, bruk av denne håndboken.

© Copyright 2004 SHARP Corporation. All rights reserved. Reproduksjon, tilpassing eller oversettelse er ikke lov uten forutgående skriftlig tillatelse, unntatt som tillatt under gjeldende lover om kopirettigheter.

Varemerkegodkjenning

PAU er et registrert varemerke tilhørende Sharp Corporation.

Microsoft Windows, MS-DOS, og Windows NT er varemerker tilhørende Microsoft Corporation i U.S.A. og andre land.

IBM og PC/AT er varemerker tilhørende International Business Machines Corporation.

Pentium er et registrert varemerke tilhørende Corporation.

Alle andre varemerker og kopirettigheter tilhører de respektive eierne.

MERK

Vennligst les den følgende dokumentasjonen før du begynner å bruke Printer Administration Utility. Disse finnes i installasjonskatalogen.

[Les] - Beskriver siste tilgjengelige informasjon om Printer Administration Utility.

[Brukerhåndbok] – Beskriver bruken av Printer Administration Utility.

[Elektronisk hjelp System] – Etter installasjon beskriver dette den detaljerte bruken av Printer Administration Utility.

Kapittel 1 Innledning

Oversikt

Printer Administration Utility (PAU) gir deg mulighet til administrasjon/ styring av enheter for Sharp Multi Function Peripherals (MFP).

Printer Administration Utility 4.0 er en nettbasert applikasjon som kjører på nettserveren. En nettleser er brukergrensesnittet for sluttbrukerne. Tidligere versjoner av Printer Administration Utility var MS Windows applikasjoner som ikke krevde bruk av nettleser.

Enheter som kreves for bruk av Printer Administration Utility

Minimums nettleserklienter:

- Internet Explorer 6.0 wmed sikkerheten sat til "middels".

- Netscape 7.0 med javaskript og cookies tillatt

Minimumskrav nettserver:

- Microsoft IIS Versjon 4.0 eller 5.0 eller 6.0

- Microsoft VBScript 5.0

- Microsoft Windows NT 4.0-server med Service Pack 6, eller

- Windows 2000 Server, Service Pack 2 eller

- Windows 2000 Professional, Service Pack 2 eller

- Windows XP Professional, Service Pack 1a

Maskinvare:

- Pentium III 600MHz

- 256 MB RAM

- 350 MB total ledig diskplass kreves.

Maskinvarekravene vil avhenge av bruken. Mange MFP'er vil kreve systemressurser i tillegg.

Hvis det kjøres et anti-virusprogram, må skriptblokkering være slått av.

Kapittel 2 Installering og avinstallering

Før man installerer PAU, må følgende gjøres:

Installer Microsoft IIS (Internet Information Services (IIS)) Versjon 4.0 (for NT4 only) 5.0, eller 6.0. Microsoft IIS kan installeres gratis fra Kontrollpanelet ved hjelp av Veiviseren Legg til / fjern Windows-komponenter. Merk at det er viktig å installere de siste IIS sikkerhetsoppdateringer som er tilgjengelig fra nettsiden til Microsoft, etter at du har installert IIS. Dersom IIS 6.0 er installert i et system må du sørge for at status for Aktiv Server-sider (under mappen nett-tjenesteforlengelse i IIS Manager) er innstilt til Tillatt. Dersom du kjører AntiVirus-program med skriptblokkering slått på maskinen til nettleserklienten, vil ikke PAU fungere for klienten.

Opprett eller identifiser en Windows sikkerhetsgruppe som skal ha tilgang til Printer Administration Utility beskyttede egenskaper. Noen egenskaper på Printer Administration

Utility lar brukerne endre systeminstillingene på måter som kan har innvirkning på andre brukere av Printer Administration Utility. Disse egenskaper kalles beskyttede egenskaper. Ved installasjon, vil en eller flere MS Windows sikkerhetsgrupper konfigureres for tilgang til beskyttede egenskaper ved Printer Administration Utility. Kun brukere som er medlemmer av den utvalgte gruppen vil kunne bruke beskyttede egenskaper.

For å installere Printer Administration Utility fra CD-ROM:

For å installere fra PAU fra CD-ROM, må installasjonsfilen lastes ned fra nettsiden for brukerstøtte, avkomprimeres, og så kopieres til CD-ROM. All filene i underkatalog-strukturene som blir lagt ved avkomprimering den nedlastede filen, må kopieres til CD-ROM uten endring av filnavnene eller tilhørende stier.

Etter at man har fullført før-installasjonen som beskrevet over, settes CD-ROMen inn, og man følger installasjonsmeldingene. Når man setter CD-ROMen inn i drivet, vil dette automatisk starte installasjonsprogrammen. Alle andre applikasjoner bør lukkes før man installerer Printer Administration Utility.

Installasjon av Printer Administration Utility vil ofte kreve omstart av datamaskinen. Dette vil avhenge av operativsystemet og av hvilke komponenter som allerede er blitt installert. Ikke installer PAU 4.0 på servere som ikke kan omstartes eller velg et installasjonstidspunkt der omstart ikke påvirker normal drift

Installasjonsmerknader

Programvarelokalisering

Som standard vil programvaren Printer Administration Utility installeres på standard oppstartssektor (normalt C:\) i en mappe kalt "C:\Program Files\Sharp\DSMC", med mindre du spesifiserer et annet driv og/eller mappe under installasjonen. For å starte Printer Administration Utility fra den serveren den ble installert på, bruk PAU-snarveien installert på Start->Programs->Printer Administration Utility- menyen. For fjern-tilgang til Printer Administration Utility brukes URL til nettserveren, fulgt av en plassering på hovedsiden til applikasjonen Printer Administration Utility.

For eksempel; <http://192.168.1.102/PAU>

Elektronisk hjelp

Den elektroniske hjelpen gir deg informasjon og instruksjoner for å utføre oppgaver med Printer Administration Utility. Du kan få tilgang til elektronisk Hjelp mens du bruker Printer Administration Utility, ved å trykke på lenken 'Hjelp' som finnes på hovedskjermen.

FAT og NTFS filsystemer

Printer Administration Utility støtter begge Microsofts filsystemtyper. SHARP anbefaler at NTFS filsystem brukes, fordi dette gir mest robust system-ytelse og best sikkerhet.

Avinstallering av Printer Administration Utility:

For å avinstallere Printer Administration Utility, vennligst følg Windows prosedyren for avinstallering av programvare.

1. Klikk på Windows Start -knapp, deretter på Innstillinger og Kontrollpanel -menyene.
2. Velg ikonet Legg til / fjern maskinvare.
3. Følg instruksjonene for å fjerne Printer Administration Utility.

Avinstallering av Printer Administration Utility vil kreve omstart av datamaskinen for å fullføre avinstallerings-prosessen.

Oppgradering av Printer Administration Utility:

For å oppgradere til en nyere versjon av Printer Administration Utility (høyere enn Versjon 4.0), uten å miste den nåværende konfigurasjonen og enhetsdata, må du følge den normale installasjonsprosessen og spesifiser installasjonsalternativet "oppgradering". Oppgraderinger fra tidligere versjoner av PAU, til PAU 4.0, støttes ikke.