

# プリンタ管理ユーティリティ 4.0

## プリンタ管理ユーティリティ (PAU) インストールマニュアル バージョン2.3

### 保証

シャープ株式会社は、できる限り正確で有用な文書を作成するためにあらゆる努力をしていますが、その内容に関しいかなる保証をするものではありません。本文書に含まれている情報はすべて予告なく変更されることがあります。シャープは本取り扱い説明書のご利用で生じたまたは利用に関係するあらゆる直接損害または間接損害に対して責任を負いません。

© Copyright SHARP Corporation 2004. 無断複写・転載を禁じます。事前による書面による許可なく複製、改変、翻訳をすることは著作権法下での許可事項を除き禁止されています。

### 商標について

PAU はシャープ株式会社の登録商標です。

Microsoft Windows、MS-DOS、Windows NTは米国のMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

IBM、PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。

Pentiumは米国Intel Corporationの登録商標です。

その他、本文所の中で記載されている会社名や商品名は各社の商標または登録商標です。

### 注意

プリンタ管理ユーティリティをご使用になる前に以下の文書をお読みください。それらはCD-ROMの中に含まれています。

[はじめにお読みください] - プリンタ管理ユーティリティに関する最新情報について記載しています。

[ユーザーガイド] - プリンタ管理ユーティリティの使用方法について記載しています。

[オンラインヘルプシステム] - インストール後のプリンタ管理ユーティリティの使い方について詳しく記載しています。

## 第1章 はじめに

### 概要

プリンタ管理ユーティリティは、シャープ製複合機(MFP)のデバイス管理能力を提供いたします。

プリンタ管理ユーティリティ4.0はウェブサーバ上で起動するウェブベースのアプリケーションです。ウェブブラウザはエンドユーザ用のインタフェース機構です。前のバージョンのプリンタ管理ユーティリティはウィンドウズ上で動作するアプリケーションでウェブブラウザを必要としません。

## プリンタ管理ユーティリティを使用するための必要項目

ブラウザクライアント:

セキュリティを「中」に設定し、Internet Explorer 6.0以降  
ジャバスクリプト及びクッキーを有効にし、Netscape 7.0以降

ウェブサーバ要件:

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ 4.0、5.0、または6.0  
Microsoft VBScript 5.0  
Microsoft Windows NT Server 4.0 (SP 6)、  
Microsoft Windows 2000 Server (SP 2)、  
Microsoft Windows 2000 Professional (SP2)、  
Microsoft Windows XP Professional (SP1a)

ハードウェア:

Pentium III 600MHz  
256 MB RAM  
空きディスクスペース350MB

ハードウェア要件は使用法に依存します。大量のMFPを管理する場合は追加のシステムリソースが必要になる可能性があります。

スクリプト遮断機能を持ったウィルス対策ユーティリティが動作している場合には、スクリプト遮断機能を停止させる必要があります。

## 2章 インストール及びアンインストール

インストールをする前に以下を実行しなければなりません。

マイクロソフトIIS(インターネットインフォメーションサービス)バージョン4.0(NT4のみ) 、5.0または6.0をインストールしてください。マイクロソフトIISをWindowsのコンポーネントの追加と削除ウィザードを使用して、コントロールパネルから無料でインストールすることができます。IISをインストール後、マイクロソフトのウェブサイトから最新のIISセキュリティアップデートをインストールすることは重要であることにご注意ください。もしIIS6.0がこのマシンにインストールされているのであれば、IISマネージャの「ウェブサーバ拡張」フォルダの「アクティブサーバーページ」の状態を「許可」に変更してください。もしクライアントマシン上でスクリプトをブロックするようなウィルス対策ユーティリティが動作しているとき場合には、PAUIはそのマシン上で正常に動作しません。

プリンタ管理ユーティリティの保護された機能へのアクセス権を有するユーザのためにウィンドウズセキュリティグループを作成または特定しなければなりません。プリンタ管理ユーティリティ機能の中にはユーザがプリンタ管理ユーティリティのその他のユーザに影響を及ぼす可能性のある方法でシステム設定を変更できるものがあります。これらの機能は保護された機能と呼ばれています。インストール時、ウィンドウズセキュリティグループはプリンタ管理ユーティリティ保護された機能へのアクセス権を有するように設定されています。選択されたグループのメンバーのユーザだけが保護された機能を使用することができます。

## プリンタ管理ユーティリティCD-ROMからインストールするには:

PAUをCD-ROMからインストールするには、サポートウェブサイトからダウンロードし、展開してCD-ROMに焼き付けます。コピーする際に、全てのファイルはファイルの名前やパスを変更してはいけません。

上記に列記したプレインストールステップを終了したら、CD-ROMを挿入し、インストールの指示に従ってください。CD-ROMをドライブに挿入すると、自動的にインストールプログラムが開始されます。プリンタ管理ユーティリティをインストールする前に、その他アプリケーションをすべて閉じてください。

プリンタ管理ユーティリティをインストール後に、コンピュータの再起動が必要な場合があります。これはOSおよびどのようなコンポーネントが以前にインストールされていたかによります。通常の再起動が許可されないようなサーバに対してプリンタ管理ユーティリティをインストールしてはなりません。

### インストール時の注意

#### ソフトウェアの場所

プリンタ管理ユーティリティソフトは、デフォルトでは、インストール中に別のドライブまたはフォルダを指定しない限り、お使いのデフォルトブートドライブ(通常はCドライブ)にある「C:\Program Files\Sharp\DSMC」という名前のフォルダにインストールされます。インストールされたサーバからプリンタ管理ユーティリティを開始するには、スタート→プログラム→プリンタ管理ユーティリティメニューでインストールされているプリンタ管理ユーティリティのショートカットをご使用ください。プリンタ管理ユーティリティを離れたところからアクセスするには、ウェブブラウザのURL入力欄に以下のようなURLを入力し、プリンタ管理ユーティリティのメインページを開いてください。

例: "http://192.168.1.102/PAU"

## オンラインヘルプ

オンラインヘルプはプリンタ管理ユーティリティタスクを実行するための情報及び指示を与えるものです。プリンタ管理ユーティリティを使用中にメイン画面にある「ヘルプ」リンクをクリックすることで、オンラインヘルプにアクセスすることができます。

## FAT及びNTFSファイルシステム

プリンタ管理ユーティリティはこれらのマイクロソフトファイルシステムタイプのいずれかに対応しています。シャープは最も強力なシステムパフォーマンス及び最強のセキュリティを提供するためにNTFSファイルシステムをご使用になることをお勧めいたします。

## プリンタ管理ユーティリティの削除:

プリンタ管理ユーティリティを削除するには、ソフトウェアをアンインストールするためのウィンドウズの手順に従ってください。

1. ウィンドウズのスタートボタン、設定、コントロールパネルをクリックしてください。
2. アプリケーションの追加と削除アイコンを選択してください。
3. 指示に従うと、プリンタ管理ユーティリティを削除します。

プリンタ管理ユーティリティの削除を完了するには、コンピュータを再起動する必要があります。削除を実行すると設定情報をすべて削除いたします。設定情報を継承するにはアップグレードを実行してください。

## プリンタ管理ユーティリティの更新:

プリンタ管理ユーティリティ(バージョン4.0以降)を現在の設定及びデバイスデータを失うことなく最新バージョンにアップグレードするには、通常のインストール処理に従い、アップグレードインストールオプションを指定してください。バージョン4.0より以前のバージョンからのアップグレードには後方互換性はありません。