



Printer Administration Utility 4.0

PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) INSTALLATIONSMANUAL Version 1.6

Garanti

Det har lagts ned stor möda på att göra detta dokument så noggrant och användbart som möjligt, men SHARP Corporation utfäster inga garantier överhuvudtaget vad gäller innehållet. All information häri kan ändras utan föregående meddelande. SHARP kan inte hållas ansvarig för förluster eller skador, direkta eller indirekta, som ett resultat av användning av denna manual.

© Copyright 2004 SHARP Corporation. All rights reserved. Reproduktion, ombearbetning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet, fränsett vad som gäller under upphovsrättslagen.

Erkännande av varumärken

PAU är ett registrerat varumärke tillhörande Sharp Corporation.

Microsoft Windows, MS-DOS och Windows NT är varumärken tillhörande Microsoft Corporation i U.S.A. och andra länder.

IBM och PC/AT är varumärken tillhörande International Business Machines Corporation.

Pentium är ett registrerat varumärke tillhörande Intel Corporation.

Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

OBS

Läs följande dokumentet innan du använder Printer Administration Utility. De finns i installationskatalogen.

[Viktigt] – Beskriver den senaste informationen om Printer Administration Utility.

[Användarmanual] – Beskriver hur man använder Printer Administration Utility.

[Direkthjälp] – Efter installation beskriver den i detalj hur man använder Printer Administration Utility.

Kapitel 1 Inledning

Överblick

Printer Administration Utility (PAU) ger administrationsmöjligheter för Sharps multifunktionella enheter (MFP).

Printer Administration Utility 4.0 är ett webbaserat program som körs på en webbserver. En webbläsare är gränssnittet för slutanvändarna. Tidigare versioner av Printer Administration Utility var MS Windows-program som inte krävde en webbläsare.

Nödvändiga delar för att använda Printer Administration Utility

Lägsta webbläsare klienter:

- Internet Explorer 6.0 med säkerhet inställd på "mellan" eller "normal".

- Netscape 7.0 med javascript och cookies aktiverade.

Lägsta krav webbserver:

- Microsoft IIS Version 4.0 eller 5.0 eller 6.0

- Microsoft VBScript 5.0

- Microsoft Windows NT 4.0 Server med Service Pack 6 eller

- Windows 2000 Server, Service Pack 2 eller

- Windows 2000 Professional, Service Pack 2 eller

- Windows XP Professional, Service Pack 1a

Maskinvara:

- Pentium III 600MHz

- 256 MB RAM

- Det krävs 350 MB ledigt utrymme på hårddisken.

Krav på maskinvara beror på användningen. Ett stort antal MFP:er kan kräva extra systemresurser.

Om Antivirus-program kör, måste skriptblockeringsfunktionen kopplas bort.

Kapitel 2 Installera och avinstallera

Följande måste utföras innan PAU installeras:

Installera Microsoft IIS (Internet Information Services) version 4.0 (endast NT4), 5.0 eller 6.0. Microsoft IIS kan installeras kostnadsfritt från Kontrollpanelen med guiden Lägg till/ta bort Windows-komponenter. Efter installationen av IIS är det viktigt att installera den senaste säkerhetsuppdateringen, som kan hämtas från Microsofts webbplats. Om IIS 6.0 är installerat på ett system, se till att statusen för Active Server Pages (under mappen webbtjänst i IIS Manager) är inställd på Allowed. PAU fungerar inte på klienterna om du använder ett antivirusprogram med skriptblockering aktiverat i klientdatorernas webbläsare.

Skapa eller identifiera en Windows säkerhetsgrupp som ska ha åtkomst till skyddade

funktioner i Printer Administration Utility. Vissa funktioner i Printer Administration Utility tillåter användarna ändra systeminställningar på sätt som kan påverka andra användare av programmet. Dessa funktioner kallas skyddade funktioner. Under installationen konfigureras en eller flera MS Windows säkerhetsgrupper för att ha åtkomst till de skyddade funktionerna i Printer Administration Utility. Endast användare som tillhör de här grupperna kan använda funktionerna.

För att installera från Printer Administration Utility CD-ROM:

För att installera PAU från en cd-romskiva måste installationsfilen laddas ner från webbplatsens supportsida, expanderas, och sedan kopieras över till cd-skivan. Alla filer och underkatalogstrukturer som skapas när den hämtade filen expanderas måste kopieras till cd-skivan, utan att ändra filnamn eller relativa sökvägar.

Stoppa in cd-romskivan och följ instruktionerna när ovanstående steg är genomförda. Installationsprogrammet startar automatiskt när cd:n stoppas in i cd-romläsaren. Alla andra program bör stängas innan Printer Administration Utility installeras.

Vanligtvis måste datorn startas om när Printer Administration Utility installeras. Detta beror på operativsystemet och vilka komponenter som är installerade. Installera inte PAU 4.0 på servrar som inte kan startas om eller planera installationen till en tid som inte påverkar normal användning.

Installationsanmärkningar

Programplats

Som standard installeras programmet Printer Administration Utility på den normala startenheten (vanligtvis C:\), i en mapp med namnet "C:\Program\Sharp\DSMC", såvida du inte anger en annan enhet och/eller mapp under installationen. Använd genvägen som är installerad i menyn Start->Program->Printer Administration Utility för att starta PAU från servern där den är installerad. Använd webbserverns URL följt av huvudwebbsidan i programmet Printer Administration Utility för att få fjärråtkomst till Printer Administration Utility.

Till exempel; <http://192.168.1.102/PAU>

Direkthjälp

Direkthjälpen ger information och anvisningar för användning av Printer Administration Utility. Du kan komma åt Hjälpen medan Printer Administration Utility används genom att klicka på länken "Hjälp" i huvudfönstret.

FAT- och NTFS- filsystem

Printer Administration Utility stöder Microsofts bägge filsystem. SHARP rekommenderar att filsystemet NTFS används för bästa systemprestanda och säkerhet.

Avinstallera Printer Administration Utility:

Följ Windows tillvägagångssätt för avinstallation av programvara för att avinstallera Printer Administration Utility.

1. Klicka på knappen Start i Windows och sedan på Inställningar och Kontrollpanelen.
2. Välj ikonen Lägg till/ta bort program.

3. Följ instruktionerna för att ta bort Printer Administration Utility.

Datorn måste startas om för att slutföra avinstallationen av Printer Administration Utility.

Uppgradera Printer Administration Utility:

Följ normalt installationsförfarande och ange installera uppgradering för att uppgradera till en nyare version av Printer Administration Utility (högre än version 4.0), utan att förlora nuvarande konfiguration och enhetsinformation. Uppgraderingar från tidigare version av PAU till PAU 4.0 stöds inte.