



Printer Administration Utility 4.0

PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) MANUEL D'INSTALLATION Version 1.6

Garantie

Bien que l'entreprise se soit efforcée au maximum de rendre ce document aussi précis et utile que possible, SHARP Corporation ne donne aucune garantie d'aucune sorte quant à son contenu. Toutes les informations présentes ici sont susceptibles de subir des modifications sans préavis. SHARP ne peut être tenu pour responsable d'aucune perte ou dommage, directs ou indirects, résultant de ou liés à l'utilisation de ce manuel d'utilisation.

© Copyright 2004 SHARP Corporation. Tous droits réservés. La reproduction, l'adaptation ou la traduction sans permission préalable sont interdites, si ce n'est conformément aux lois sur le copyright.

Reconnaissance des marques commerciales

PAU est une marque commerciale de Sharp Corporation.

Microsoft Windows, MS-DOS et Windows NT sont des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans les autres pays.

IBM et PC/AT sont des marques commerciales de International Business Machines Corporation.

Pentium est une marque déposée d'Intel Corporation.

Les autres marques commerciales et copyrights appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

REMARQUE

Veuillez lire les documents suivants avant d'utiliser Printer Administration Utility. Vous les trouverez dans le répertoire d'installation.

[Lisez-moi] - Donne les dernières informations sur Printer Administration Utility.

[Guide de l'utilisateur] – Décrit comment utiliser Printer Administration Utility.

[Aide en ligne] – Après l'installation, décrit comment utiliser Printer Administration Utility en détails.

Chapitre 1 Introduction

Vue d'ensemble

Printer Administration Utility (PAU) fournit une possibilité d'administration pour les périphériques multifonctions (MFP) Sharp (MFP).

Printer Administration Utility 4.0 est une application basée sur le Web qui fonctionne sur un serveur Web. Un navigateur Web est le mécanisme d'interface pour les utilisateurs finaux. Les versions précédentes de Printer Administration Utility étaient des applications MS Windows qui ne nécessitaient pas de navigateur Web.

Eléments nécessaires pour Printer Administration Utility

Version de navigateur minimum :

Internet Explorer 6.0 avec une sécurité définie sur "moyenne"

Netscape 7.0 avec javascript et les cookies activé

Serveur Web minimum requis:

Microsoft IIS Version 4.0 ou 5.0 ou 6.0

Microsoft VBScript 5.0

Microsoft Windows NT 4.0 Server avec Service Pack 6 ou

Windows 2000 Server, Service Pack 2 ou

Windows 2000 Professional, Service Pack 2 ou

Windows XP Professional, Service Pack 1a

Matériel :

Pentium III 600MHz

RAM 256 MO

350 Mo d'espace disque libre sont requis.

Les conditions matérielles dépendront de l'utilisation. A grand nombre de MFP pourront nécessiter des ressources systèmes supplémentaires.

Si un logiciel anti-virus est en fonctionnement, alors la fonction de blocage de script doit être désactivée.

Chapitre 2 Installation et Désinstallation

Avant d'installer PAU, vous devez faire ce qui suit :

Installez Microsoft IIS (Services d'Information Internet (IIS)) version 4.0 (pour NT4 seulement) 5.0 ou 6.0. Microsoft IIS peut être installé gratuitement, à partir du [Panneau de configuration] en utilisant l'assistant [Ajouter ou supprimer des composants Windows]. Remarquez qu'il est important d'installer les derniers fichiers actualisés de sécurité IIS disponibles sur le site Internet de Microsoft après avoir installé IIS. Si IIS 6.0 est installé sur un système, assurez-vous que l'état des pages du serveur actives (sous le dossier d'extension de service Web dans le gestionnaire IIS) est défini sur "Autorisé". Si vous exécutez un logiciel Antivirus ayant un blocage de scripts activé sur les PC des navigateurs clients, PAU ne fonctionnera pas sur les clients.

Créer ou identifiez un groupe de sécurité Windows qui aura accès aux caractéristiques protégées de Printer Administration Utility. Certaines caractéristiques de Printer Administration Utility permettent aux utilisateurs de modifier les réglages système de façon à ce qu'ils puissent se répercuter chez les autres utilisateurs de Printer Administration Utility. Ces caractéristiques sont appelées caractéristiques protégées. Au moment de l'installation, un ou plusieurs groupe(s) de sécurité MS Windows sont configurés pour avoir accès aux caractéristiques protégées de Printer Administration Utility. Seuls les utilisateurs membres des groupes sélectionnés pourront utiliser les caractéristiques protégées.

Pour installer à partir du CD-ROM Printer Administration Utility :

Pour installer PAU à partir d'un CD-ROM, le fichier d'installation doit être téléchargé à partir du site Internet de gestion, décompressé, puis copié sur le CD-ROM. Les structures de tous les fichiers et sous-répertoires créés en décompressant le fichier téléchargé doivent être copiées sur le CD-ROM sans changer les noms de fichier ni les chemins associés.

Après avoir terminé les étapes de pré-installation ci-dessus, insérez le CD-ROM et suivez le guide d'installation. En insérant le CD-ROM dans le lecteur, vous démarrerez automatiquement le programme d'installation. Toutes les autres applications devront être fermées avant d'installer Printer Administration Utility.

L'installation de Printer Administration Utility nécessitera souvent un redémarrage de l'ordinateur. Ceci dépendra du système d'exploitation et des composants qui ont préalablement été installés. N'installez pas PAU 4.0 sur les serveurs qui ne peuvent être redémarrés ou bien choisissez un moment d'installation lorsqu'un redémarrage n'affecte pas les opérations normales.

Remarques d'installation

Emplacement du logiciel

Par défaut, le logiciel Printer Administration Utility est installé sur votre lecteur par défaut (habituellement C:\) dans un dossier nommé "C:\Program Files\Sharp\DSMC" à moins que vous spécifiez un autre lecteur et/ou dossier au moment de l'installation. Pour lancer Printer Administration Utility à partir du serveur sur lequel il a été installé, utilisez le raccourci PAU installer sur le menu Démarrer->Programmes->Printer Administration Utility. Pour accéder à distance à Printer Administration Utility, utilisez l'URL du serveur Web suivi de l'emplacement de la page Web principale de l'application Printer Administration Utility.

Par exemple ; <http://192.168.1.102/PAU>

Aide en ligne

L'aide en ligne fournit des informations et instructions pour exécuter les tâches de Printer Administration Utility. Vous pouvez accéder à l'Aide en ligne alors que vous utilisez Printer Administration Utility en cliquant sur le lien 'Aide' sur l'écran principal.

Systèmes de fichiers FAT et NTFS

Printer Administration Utility supporte tous les types de systèmes de fichiers Microsoft. SHARP recommande que le système de fichier NTFS soit utilisé pour fournir la performance de système la plus robuste et la sécurité la plus élevée.

Désinstaller Printer Administration Utility :

Pour désinstaller Printer Administration Utility, veuillez suivre la procédure Windows de désinstallation de logiciels.

1. Cliquez sur le bouton Windows [Démarrer], puis sur les menus [Paramètres] et [Panneau de configuration].
2. Sélectionnez l'icône [Ajout/Suppressions de programmes].
3. Suivez les instructions pour supprimer Printer Administration Utility.

La désinstallation de Printer Administration Utility nécessitera un redémarrage de l'ordinateur pour terminer le processus de désinstallation.

Mettre à jour Printer Administration Utility :

Pour actualiser vers une version de Printer Administration Utility plus récente (supérieure à la Version 4.0) sans perdre les configurations actuelles et les données périphériques, veuillez suivre le processus d'installation normal et spécifier l'option de mise à jour de l'installation. Les mises à jour des versions précédentes de PAU, jusqu'à PAU 4.0 ne sont pas supportées.